1. Basis configuratie

Installeer Oscam vanuit de feed van Uw image. Dit zorgt ervoor dat een aantal zaken in uw image goed gezet worden opdat Oscam zou opstarten wanneer U, Uw receiver opstart.

In sommige images wordt een prima set configuratie bestanden bijgeleverd. Bij andere images is er werk aan deze bestanden. Bij deze pdf hoort een set configuratie bestanden welke tenminste voor CDS, TVV en Telesat zonder meer werken.

1.1 Basis configuratie bestanden

oscam.conf

[global]	
disablelog	= 1
disableuserfile	= 1
usrfileflag	= 0
maxlogsize	= 10
preferlocalcards	= 1
saveinithistory	= 1
lb_mode	= 0
unlock_parental	= 1
[webif]	
httpport	= 8081
httpallowed	= 10.0.0.0-10.255.255.255,172.16.0.0-
172.31.255.255,192.168.0.0-19	92.168.255.255,127.0.0.1
[dvbapi]	
enabled	= 1
pmt mode	= 6
au	= 1
user	= dvbapiau
boxtype	= dreambox

Deze werkt zonder meer, maar misschien wil je hier enkele veranderingen in aan brengen. Vooral voor de Webinterface. Deze is met deze configuratie toegankelijk zonder inloggegevens.

OSCAM is volledig configureerbaar via de uitgebreide webinterface. Je moet eenmalig zorgen dat deze aanstaat.

Open oscam.conf met een tekst editor zoals bijvoorbeeld Notepad++ of PSpad. Voeg dan achter [webif] toe:

httpuser = gebruiker httppwd = wachtwoord

Natuurlijk Uw wachtwoord en usernaam. Deze standaard gegevens hebben

geen zin natuurlijk.

Sla de file op.

oscam.server

[reade	er]		
	[reader]		
	label	=	lower_card
	enable	=	1
	protocol	=	internal
	device	=	/dev/sci0
	detect	=	cd
	group	=	1
	emmcache	=	1,3,15
	audisabled	=	0
	mhz	=	357
	cardmhz	=	2700
	ratelimitecm	=	4
	ratelimittime	=	9000
	srvidholdtime	=	2000
	ecmunique	=	1
	[[reader]		
	label	=	upper_card
	enable	=	
	protocol	=	internal
	device	=	/dev/scil
	detect	=	CQ 1
	group	=	
		=	1,3,15
	audisabled	=	0
		=	357
	caramnz	=	2700
	ratelimitecm	_	4
		_	3000
	srvianolatime	=	
	ecmunique	=	Ţ

Dit is de configuratie van Uw beide kaartlezers in Uw receiver.

Geen verder aanpassingen zijn nodig, behalve voor een paar speciale gevallen.

oscam	.user
-------	-------

[account]		
user	=	dvbapiau
pwd	=	
disabled	=	0
group	=	1
au	=	1

Dit is het gebruikers account voor Uw lokale box. Geen verdere aanpassingen zijn nodig.

In de ZIP file zitten nog twee bestanden (oscam.provid en oscam.srvid). Dit zijn geen echte configuratie bestanden, maar bevatten informatie om de log files van Oscam beter leesbaar te maken. Zoals provider namen in plaats van provider codes. Stop nu Oscam op Uw receiver. (Via het menu) en kopieer deze 5 configuratie bestanden naar Uw receiver. De locatie van dit bestanden is per image anders, in mijn geval is dit \etc\tuxbox\config\oscam Zoek eerst even uit waar de bestanden op Uw receiver staan.

Restart Oscam. En U zou beeld moeten hebben. (TVV, CD en Telesat)

1.2. Gebruik van Webif.

Alle verdere bewerking zullen we doen met de webif (Web Interface) van Oscam.

U moet dus eerst de Webif opstarten in Uw browser op de PC.

Je kan de webif benaderen door http://ip-van-je-ontvanger:poort voorbeeld: <u>http://192.168.1.19:8081</u>

Vul de toegangsgegevens in die je hoger hebt geconfigureerd.

Bestand Bewer	ken Bee <u>l</u> d <u>G</u> es	schiedenis I	Bl <u>a</u> dwijzers E <u>x</u> tr	ra <u>H</u> elp						- 🗆 🗙
OSCam	r10656 (Status)	× +								
(192.16	8.1.15:8081							5	☆ 自 ↓ 俞	⊲ ⊚• ⊜ ≡
0S cam		Status	Live Log	Config	Readers	Users Ser OSCam r10656	vices Files Failba Timeline Status	n CacheEX Scri	pts Restart Pollinte	ervall: 60 sec. 🗕 🛨
Hide/Reset	Reader/User	AU	Address	Port	Protocol	CAID:SRVID	Current Channel	LB Value/Reader	Online & Idle*	Status
Server 2/2										Show Hidden
	root	OFF	127.0.0.1	0	server	0000:0000			00:01:56 00:01:56	ок
	root	OFF	127.0.0.1	0	http	0000:0000			00:01:56 00:01:01	ок
Readers 2/2 (0	of 2 CARDOK)									Show Hidden
2 5	lower_card	ON	127.0.0.1	0	internal	0000:0000		no data	00:01:56 00:01:56	OFF (no entitlements)
99	upper_card	ON	127.0.0.1	0	internal	0000:0000		no data	00:01:56 00:01:56	OFF (no entitlements)
Clients 1/1 (0 v	with ECM within	last 25 secor	nds)						Hide Idle Shov	v Idle Show Hidden
Q 🖸	dvbapiau	ON	0.0.0.0	0	dvbapi	0000:0000			00:01:54 00:01:54	ок
ATOP	OSCam Webinterface developed by Streamboard Team Current Time: 22.07.15 15:17:05 Start Time: 22.07.15 15:15:09 OSCam Run Time: 00:01:56 Process ID: 517 Access from: 192.168.1.17 Run as: root et60000 Up Time: 01:50:52 OSCam: 1.20-unstable_srow Build: r10656 Compiler: mipsel-oe-linux TOP WebIf Style by Streamboard Team									

Je ziet hier bij de readers, dat ik geen entitlements heb in de readers. Dit komt omdat er geen kaarten in de kaart lezers zitten.

Klik eens op de verschillende titels (Status, Live Log, Config etc) om U vertrouw te maken met de lay-out van deze Webif.

2. Configuratie van een homeshare.

U hebt twee receivers, één bevat een geldige smartkaart. En U wilt op de tweede receiver ook deze kaart kunen raadplegen voor het decoderen van de zenders zonder dat U de kaart altijd moet versteken. We gaan nu een home share configureren.

2.1 Voorbereidend werk

Voorzie eerst Uw beide receivers van een vast IP adres. Dit kunt U gemakkelijk doen via de afstandsbediening van de receiver en de menu keuzes.

2.2 Terminologie

De receiver welke de kaart bevat noemen we de SERVER

De receiver welke geen kaart bevat, maar de informatie wil van SERVER noemen we de <u>CLIENT.</u>

2.3 Configuratie

Op de <u>SERVER</u>

Configureer het CS357x protocol. Klik op Config – CS257x

<u>B</u> estand	Be <u>w</u> erken B	ee <u>l</u> d <u>G</u> eschiedenis	Bl <u>a</u> dwijz	ers E <u>x</u> tra	a <u>H</u> elp														-		×
	Cam r10656 ((Config) ×	📫 Home	sharing	OSCAM - P	× ·	+														
(192.168.1.15:8	081/config.html?pa	ert=camd3	5							C Q	Zoeken			☆	Ê,	ŧ.	^	ABP 👻	9	≡
OS cam	Global	Statu: Anticascading	S Live Cache /	Log CW Cy	Config Icle Load	Read Ibalance	lers r Cs3	Users 57x Cs Edit Cs3	Serv 378x C 357x (Cam	ices :Ccam d35 UDF	Files Newcam P) Config	Failbar d GBox	Radegast	EX S Scam	cripts Serial	Res DVB	s tart -Api	t Monitor	Weblf		
				Port:		25	689														
				Serverip	c.																
				Suppres	s cmd08:																
									Sa	/e											
						0	SC am M	labintarfa	ce develo	ned by	Streamboa	rd Team									_
					Curren	Time: 22.	07.15 1	5:30:57 Sta	art Time: 2	2.07.15	15:15:09 O	SCam Run	Time: 00:15:48								
					Pro	cess ID: 5	17 Acce	ss from:	192.168.1.1	17 Run a	s: root et60	00 Up Time	: 02:04:44								
						OSCa	am: 1.20	-unstable_s	svn Build:	r10656 (Compiler: m	ipsel-oe-linu	x								
▲ TOP						_		Weblf S	Style by Str	eamboa	rd Team	_									

Bij Port vul een gekozen poort nummer in (hier 25689) Laat Serverip leeg Klik op Save. Maak vervolgens een user aan. Klik op Users – Add User

<u>B</u> estand	Be <u>w</u> erken B	Bee <u>l</u> d <u>G</u> eschied	denis Bl <u>a</u> dwijzer	s E <u>x</u> tra <u>H</u> elp													-		×
	Cam r10656	(User)	× 👖 Home s	haring OSCAM	- P × -	-													
(€ 🖲 192.168.1.15:8081/userconfig.html# ♥ C Q. Zocken 🟠 💼 III A 4 👁 💬 💬 💬																		
OS cam		Sta	atus Live	Log Conf	ig Read	ers er Re	Users init User [Servi	ices F	Files rstats	Failbar Show Gra	n Cache	EX S	cripts Re	estart Po	llinterval	l: 60 sec	. 🗖	Đ
					New	User:	G	aebruike	er1		Add								
											ECM				E	мм			
On/Off	\$ User	Status Address	Protocol	Idle Time On Channel	‡ Last Cha	nnel	\$ LTIME	\$ ОК	¢ NOK	\$ IGN	¢ TOUT	¢ CACHE	¢ TUN	\$ last 60 s	\$ ОК	¢ NOK	A	tion	
	dvbapiau	connected 0.0.0.0	dvbapi	00:18:34				0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ð	Ħ
			USERS IN	FO															
			Users	Total: 1	Act	ive: 1	Dis	abled: 0		Expired:	0 C	onnected: 1	O	nline: 0					
			ECM INFO)															
			ECM		Total Ok	: 0 (0.00)%)				Total	NOK: 0 (0.00 9	%)						
			Details	OK incl. TU	N: 0 (0.00 %)	Ca	iche 1,2,3: 0	(0.00 %)		not OK:	0 (0.00 %)	Tin	neout: 0 (0.00 %)					
			EMM		Total Ok	: 0 (0.00)%)				Total	NOK: 0 (0.00 9	%)	_					
			Statistics	All EC	M's: 0	ECM'	s Ignored: (ECM'	s last (60	s): 0	All EMM's:	0 Reset	ECM Stati	stics: 🗲					
				C	0	Cam W	ebinterface	develo	ped by St	reamboa	ard Team	Time - 00.40.2							
	Current imme: 22.07.15 15:3345 Start imme: 22.07.15 15:15:08 05Cam Run Time: 00:18:36 Process 10:517 Access 70:07:122 168:117 Run as into tet6000 Up Time: 02.07.32																		
					OSCa	m: 1.20-	unstable_sv	n Build: r	10656 Co	mpiler: m	nipsel-oe-linu	x							
▲T0P							Weblf St	yle by Str	eamboard	Team									

Vul een naam in (hier Gebruiker1) en klik op Add.

<u>B</u> estand	l Be <u>w</u> erken Bee <u>l</u> d <u>G</u> e	schiedenis Bl <u>a</u> dwijzers E <u>x</u> tra <u>H</u> elp ×	
	OSCam r10656 (User_edit	x) x m Home sharing OSCAM - P x +	
(192.168.1.15:8081/user_	edit.html?user=Gebruiker1 🗸 C 🔍 Zoeken 🟠 🖻 🖡 🎓 🐗 🐵 🗨 🤗 🗮	
Stat	tus Live Log C	config Readers Users Services Files Failban CacheEX Scripts Restart	^
cam	1	New user has been added with default settings	I
		Edit User Gebruiker1	I
		User general settings	
	Password:	paswoord	I
	Description:		I
	Disabled:		Į
	Exp. Date:		Į
	Failban:	0	Į
	Allowed Timeframe:	(hh:mm-hh:mm)	Į
	Allowed Protocols:		Į
	Group:	1 Valid values 1-64	Į
	Hostname:		I
	Uniq:	0-none v	I
	Sleep:	0	I
	Monlevel:	0 - no access to monitor	I
	AU:		I
	CAID:		I
	ldent:		~

Vul deze gegevens in (natuurlijk met de door U gekozen waarden)password= paswoord

hostname	=	Het	ΙP	adres	van	de	CLIENT
group	=	1					

Verwijder het vinkje bij Disabled.

U kunt achter Description een beschrijving invoeren van de gebruiker. Klik op Save om deze user op te slaan.

Laat alle andere velden op hun default waarde staan. En ook niets anders ergens invullen.

Op de <u>CLIENT</u>

Op de CLIENT receiver maakt U een reader aan. Ga daarvoor naar de webif van de <u>CLIENT</u>

<u>B</u> estan	d Be <u>w</u> erke	n Bee <u>l</u> d <u>G</u>	eschiedenis	Bl <u>a</u> dw	ijzers E <u>x</u>	tra <u>H</u> elp									-		×
	OSCam r10	656 (Reader)	×	🍎 Hor	ne sharin	g OSCAM	- P 🗙	+									
(+)	3 192.168.1	.15:8081/rea	ders.html#			~	C Q	Zoeken		☆	é .∔	Â		1 4	BP -	ø	≡
Let	atua Li		Config	Bee	doro	lleere	Con	viene	Files F	ailban	Cook			rint		laat	art
cam	aius ∟i I	ve Log	Add Rea	der F	Reload F	Readers	Scant	ISB Re	set Reade	erstats S	Cacr	ie⊑∧ ad®osli	interv	all: 6	0 sec	esta	11 L
		,	IFW Reader	Label	loiouu i	Huiskan	ner	Prote		7 x x		dd)	un. 0	0 000		
			ILW Reduct	Label	ECM	Tuiskan		FIOR	FMM			uu					
					LOW		error										
On/Ot	f ‡ Reade	r ‡Protoco	ol Groups	\$ ОК	\$ NOK	Filtered Head / Len	UK/G /S/ UQ	Written UK / G / S / UQ	skipped UK / G / S / UQ	UK/G/S /UQ	Weight			Act	tion		
0	lower_ca	rd internal	1	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0/0	0/0/0 /0	0/0/0/ 0	0/0/0/ 0	0/0/0/ 0	100		i	2	ł		8
0	upper_ca	rd internal	1	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0/0	0/0/0 /0	0/0/0/ 0	0/0/0/ 0	0/0/0/ 0	100		i	0	ł		8
		ECM INFO															
		ECM	_	Т	otal OK: 0	(0.00 %)	_	_	_	Total NO	(: 0 (0.00 %	6)					
		Details	OK incl. TU	N: 0 (0.0	0 %)	Cache 1,2	3: 0 (0.00	%)	not OK: 0 (0	0.00 %)	Time	out: 0 ((0.00 %	5)			
		EMM		Т	otal OK: 0	(0.00 %)				Total NO	(: 0 (0.00 %	6)					
		Statistics	All EC	: M's: 0	EC	M's Ignor	ed:0 EC	M's last (6	50 s):0 All	EMM's: 0	Reset EC	M Stat	tistics	Ð			
					OSCam	Webinterfa	ace devel	oped by S	treamboard	d Team							
	Current Time: 22.07.15 15:47:24 Start Time: 22.07.15 15:15:09 OSCam Run Time: 00:32:15																
			Pro	cess ID	: 517 Acc Cam: 1.2	ess from:	192.168.1 svn Build	.17 Run as r10656 Co	s: root et6000	seLoe-linux	02:21:11						
▲тор				55		Weblf	Style by S	treamboard	d Team	22. 00 m/ux							

Klik op Readers – Add Reader

Vul een Label in (hier Huiskamer) en kies het Protocol (hier cs357x) Klik op Add.

Bestand Bewerken	Bee <u>l</u> d <u>G</u> eschiedenis Bl <u>a</u> dwijze	rs E <u>x</u> tra <u>H</u> elp	_ C X
USA OSCam r1065	5 (Readercon × Mar Homes	sharing OSCAM - P × +	
9 9 192.108.1.1	5:808 I/ readerconfig.ntml (label= F		
cam	Log Config Reade	rs USERS SERVICES FILES FAILDAN CACHEEX SC ew Reader has been added with default settings	ripts Restart
		Edit Reader Huiskamer	
		Reader general settings	
	Description:		
	Enable:		
	Device:		
	Group:	Valid values 1-64	
	Failback.		
	Fallback per caid:		
	Loadbalance weight:	100	
	Caid:		
	Identi		
	kient.		
	CHID:	i.	
	Local cards:		
Bestand Bewerken	Beeld Geschiedenis Bladwijze	rs Evtra Heln	
OSCam r1065	56 (Readercon × 👔 Homes	sharing OSCAM - P × +	^
€ € 192.168.1.1	5:8081/readerconfig.html?label=H	luiskamer≺ ⊽ C Q Zoeken 🏠 🖨 🖡 🏫	≰ @• g ≡
			^
	Emmcache:		
	Saveemm:	unknown unique snared giobai	
	Blockemm:	Unknown Unique Shared Global	
	BIOCK EMM by Len:	Reader specific settings for protocol cs357y	
	User:		
	Password:		
		Reader specific settings for Cccam	
	CCC Hop:	0	
	Reshare:	-1 If this parameter = -1 The value off Global CCCam Reshare 10 is used.	
		CacheEX	
	Cache-EX-Mode:	0 - No CacheEX 🗸	
	Cache-EX Maxhop:	0	
	Cache-EX 2 ECM filter:		
	Cache-EX 2 filter adv.:	☐ drop csp cache ☐ allow request ✔ allow filter	
		Save	
	OSC	am Webinterface developed by Streamboard Team	
	Current Time: 22.07. Process ID: 517	15 15:48:31 Start Time: 22.07.15 15:15:09 OSCam Run Time: 00:33:22 Access from: 192.168.1.17 Run as: root et6000 Up Time: 02:22:18	
ATOP	OSCam	1.20-unstable_svn Build: r10656 Compiler: mipsel-oe-linux Weblif Style by Streamboard Team	
▲T0P		Weblf Style by Streamboard Team	¥

Vul hier de volgende waarden in:

Description: Een beschrijving van deze reader – bv waar haalt ie zijn gegevens vandaan

Vink enable aanpassingen

Device: Het_IP_address_van_de_SERVER,poort bv. 192.168.1.19,25689

Group: 1

User: Gebruiker1

Password: paswoord

Zorg ervoor dat deze dezelfde zijn als de User die je aangemaakt hebt op de <u>SERVER</u> (Natuurlijk Uw waarden)

Klik op Save.

Klaar. Restart Oscam op beide receivers.

Veel succes.